

ANNEXE I: TABLEAUX DE CORRELATION

TABLE DES MATIERES

1.	INTRODUCTION.....	1
2.	REMARQUES EN CE QUI CONCERNE LE CHANGEMENT VERS EDIFACT	2
3.	CONTENU DE LA TABLEAU DE CORRÉLATION.....	2
4.	CONTENU DES TABLEAUX.....	2
4.1.	TABLEAU DE CORRÉLATION CUSDEC.....	3
4.2.	TABLEAU DE CORRÉLATION CUSRES	2928
4.3.	TABLEAU DE CORRÉLATION FUNACK.....	3231
4.4.	TABLEAU DE CORRÉLATION CONTRL	3534

1. Introduction

Cette annexe contient les tableaux de corrélation de toute échange d'information qui seront envoyé **dans le format EDIFACT** ~~durant la phase 3.1~~. Cette annexe contient deux parties : une partie de texte et une partie avec les tableaux de corrélation.

Ces tableaux de corrélation donnent d'une part, le mapping entre la hiérarchie des messages et des IE's, qui sont construit avec les éléments (groupe et article de donnée) de cette hiérarchie des messages, et d'autre part, le changement vers ces articles de données EDIFACT. C'est une autre présentation de la SFM de ces IE's (pour la SFM, voir l'annexe Q). Chaque hiérarchie des messages est cependant représentée dans un canevas UNSM. On représente chaque groupe d'IE's dans le même canevas et un tableau de corrélation est prévue.

2. Remarques en ce qui concerne le changement vers EDIFACT

Certains articles de données, dont le format est trop grand pour passer dans un seul élément de donnée EDIFACT, sont éclaté sur deux ou plusieurs éléments de donnée. Cela concerne principalement les articles de données ayant un format an..140 ou an..350 transmis vers FTX[11] (de CUSDEC).

Deux éléments de donnée simple (4440 et 4441) se présentent dans le segment FTX. Dans les tableaux de corrélations, ces éléments de donnée sont marqués d'un carré (#) suivi d'un numéro d'ordre. La première fois que l'exemple 4440 arrive, ce n'est pas indiqué explicitement, par conséquent, c'est reproduit comme ceci : FTX[11](4451=ABV).C108.4440.

Pour les parties suivantes, on utilisera ceci FTX[11](4451=ABV).C108.4440#2, etc.

Les éléments de données avec un format plus grand (ex. : an..140) seront splittés. Ces éléments de données splittés d'une longueur d'an..70 seront reproduit par 2 ou plusieurs de ces éléments de donnée. Ce n'est **pas** indiqué spécifiquement dans les tableaux de corrélation. Mais l'annexe H montre bien cela. Dans cette annexe, l'indication 'suite' signifie, que le changement de l'article de donnée qui précède continue dans ce segment (voir par exemple l'élément de donnée EN-TÊTE).

Aucune motivation de libération ne sera transmise dans le FTX[11]).

Comme règle générale, on conseille l'utilisateur des tableaux de corrélation d'utiliser l'annexe H avec l'annexe I, pour être sur que le mapping mis en œuvre soit correct.

3. Contenu de la tableau de corrélation

Les tableaux de corrélation contiennent :

Nom de la colonne	Description
Numéro de case et son nom	Le numéro et le nom de la case correspondante du 'Document Administratif Unique' de cet élément de donnée. Ces colonnes ne se rencontrent que dans les tableaux de corrélation CUSDEC et CUSRES.
Élément du message	Le nom complet de l'élément de donnée, qui consiste en le nom du groupe de donnée (nom hiérarchique complet) jusqu'à l'élément de donnée concerné.
Type de donnée	Le format de l'article de donnée.
Numéro de l'IE	Cette colonne reproduit un IE. Pour tout IE, la présence d'un élément de donnée est indiquée par un R(exigé), O (optionnel), D (conditionnel suivant une ordonnance ou conditionnel). Un tiret signifie que l'élément de donnée n'intervient pas dans cet IE.
Position	La position du segment EDIFACT dans l'UNSM. Sa position se réfère au diagramme branching (Annexe G).
EDIFACT mapping	L'information mapping pour un élément de donnée dans la hiérarchie du message vers un segment d'un message EDIFACT déterminé (UNSM).
Liste de code	Si c'est d'application, la liste de code à utiliser sera donnée (indiqué par son numéro). Dans ce cas, ne pourront être utilisées que les valeurs de cette liste pour cet élément de donnée. Ces listes de code sont reprises à l'annexe C.

4. Contenu des tableaux

Ces tableaux sont en quatre parties :

CUSDEC
CUSRES
FUNACK (CUSRES erreurs fonctionnelles).
CONTRL.

4.1. Tableau de corrélation CUSDEC

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Pos	CUSDEC (D96B) Mapping	Liste de code
Case N°	Nom					
		MESSAGE		--		
		MESSAGE. Identificateur de la syntaxe	a4	0	UNB[0].S001.0001	21
		MESSAGE. Numéro de version de syntaxe	n1	0	UNB[0].S001.0002	22
		MESSAGE. Expéditeur du message	an..35	0	UNB[0].S002.0004	
		MESSAGE. Code d'identification de l'expéditeur	an..4	0	UNB[0].S002.0007	
		MESSAGE. Destinataire du message	an..35	0	UNB[0].S003.0010	
		MESSAGE. Code d'identification du destinataire	an..4	0	UNB[0].S003.0007	
		MESSAGE. Date de préparation	n6	0	UNB[0].S004.0017	
		MESSAGE. Heure de préparation	n4	0	UNB[0].S004.0019	
		MESSAGE. Référence de contrôle de l'échange	an..14	0	UNB[0].0020	
		MESSAGE. Référence/Mot de passe du destinataire	an..14	0	UNB[0].S005.0022	
		MESSAGE. Réf./Mot de passe du qualificatif du destinataire	an2	0	UNB[0].S005.0025	
		MESSAGE. Référence d'application	an..14	0	UNB[0].0026	
		MESSAGE. Priorité	a1	0	UNB[0].0029	
		MESSAGE. Demande de confirmation	n1	0	UNB[0].0031	27
		MESSAGE. Convention de communication id	an..35	0	UNB[0].0032	
		MESSAGE. Indicateur de test	n1	0	UNB[0].0035	27
		MESSAGE. Identification du message	an..14	1	UNH[1].(S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).0062	
		MESSAGE. Type de message	an..6	1	UNH[1].(S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).S009.0057	260
		MESSAGE. Référence d'accès commun	an..35	1	UNH[1].(S009.0065=CUSDEC)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).0068	
		EN-TETE		--		
7	LRN	EN-TETE. Numéro de référence	an..22	12	RFF[12].(C506.1153=ABE).C506.1154	100
C	Document/Numéro de référence	EN-TETE. Document/Numéro de référence	an..21	2	BGM[2].C106.1004	
1	Type de déclaration	EN-TETE. Type de déclaration	an..99	2	BGM[2].C002.1000	31
17a	Pays de destination	EN-TETE. Pays de destination code	a2	4	LOC[4](3227=36).C517.3225	8
30	Localisation agréée des marchandises	EN-TETE. Localisation agréée des marchandises, code	an..17	4	LOC[4](3227=14).C517.3225	105
30	Localisation agréée des marchandises	EN-TETE. Localisation agréée des marchandises	an..35	4	LOC[4](3227=14).C517.3224	

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Pos	CUSDEC (D96B) Mapping	Liste de code
Case N°	Nom					
		EN-TETE. Localisation agréée des marchandises , LNG	a2	4	LOC[4](3227=14).5479	12
30	Localisation autorisée des marchandises	EN-TETE. Localisation autorisée des marchandises, code	an..17	4	LOC[4](3227=14).C519.3223	406
30	Localisation sous-douane	EN-TETE. Localisation sous-douane	an..17	4	LOC[4](3227=26.C517.3225	
27	Lieu de chargement	EN-TETE. Lieu de chargement, code	an..17	4	LOC[4](3227=9).C517.3225	407
15a	Pays d'expédition <u>code</u>	EN-TETE. Pays d'expédition/exportation code	a2	4	LOC[4](3227=35).C517.3225	8
		EN-TETE. Notification du lieu d'arrivée	an..35	4	LOC[4](3227= 11269).C517.3224	
		EN-TETE. Notification du lieu d'arrivée , LNG	a2	4	LOC[4](3227= 11269).5479	12
		EN-TETE. Localisation agréée à l'arrivée, code	an..17	4	LOC[4](3227= 1420).C517.3225	405
		EN-TETE. Localisation agréée des marchandises à l'arrivée	an..35	4	LOC[4](3227= 1420).C517.3224	
		EN-TETE. Localisation agréée des marchandises à l'arrivée , LNG	a2	4	LOC[4](3227= 1420).5479	12
		EN-TETE. Localisation autorisée des marchandises à l'arrivée, code	an..17	4	LOC[4](3227= 1484).C517.3225	406
26	Mode de transport intérieur	EN-TETE. Mode de transport intérieur	n..2	17	TDT[17](8051=1).C220.8067	18
25	Mode de transport à la frontière	EN-TETE. Mode de transport à la frontière	n..2	17	TDT[17](8051=11).C220.8067	18
18	Identité du moyen de transport au départ	EN-TETE. Identité du moyen de transport au départ (exp./trans.)	an..27	17	TDT[17](8051=12).C222.8212	
	Identité du moyen de transport au départ	EN-TETE. Identité du moyen de transport au départ , LNG	a2	18	TDT(8051=12).TPL[18].C222.8453	12
18	Nationalité du moyen de transport au départ	EN-TETE. Nationalité du moyen de transport au départ	a2	17	TDT[17](8051=12).C222.8453	8
21	Identité du moyen de transport au passage de la frontière	EN-TETE. Identité du moyen de transport au passage de la frontière	an..27	17	TDT[17](8051=11).C222.8212	
	Identité du moyen de transport au passage de la frontière	EN-TETE. Identité du moyen de transport au passage de la frontière , LNG	a2	18	TDT(8051=11).TPL[18].C222.8453	12
21	Nationalité du moyen de transport au passage de la frontière	EN-TETE. Nationalité du moyen de transport au passage de la frontière	a2	17	TDT[17](8051=11).C222.8453	8
21	Type de transport au passage de la frontière	EN-TETE. Type de transport au passage de la frontière	n..2	17	TDT[17](8051=11).C228.8179	49 100

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Pos	CUSDEC (D96B) Mapping	Liste de code
Case N°	Nom					
19	Conteneur	EN-TETE. Indicateur de conteneur	n1	6	GIS[6](C529.1131=109).C529.7365	27
		EN-TETE. Changement de bureau interdit	n1	11	FTX[11](4451=DIN).C107.4441	27
		EN-TETE. Code Refus de changement de bureau	n..2	11	FTX[11](4451=ACD).C107.4441	44
		EN-TETE. Texte Refus de changement de bureau	an..350	11	FTX[11](4451=ACD).C108.4440#1	
		EN-TETE. Texte Refus de changement de bureau , LNG	a2	11	FTX[11](4451=ACD).3453	
		EN-TETE. Exemple de renvoi NCTS	n1	6	GIS[6](C529.1131=62).C529.7365	27
		EN-TETE. Demande de libération	n1	6	GIS[6](C529.1131=148).C529.7365	27
		EN-TETE. Indicateur de procédure simplifiée	n1	6	GIS[6](C529.1131=119).C529.7365	27
		EN-TETE. Notification de la date d'arrivée	n8	5	DTM[5](C507.2005=132).C507.2380	
		EN-TETE. Date de la demande d'annulation	n8	5	DTM[5](C507.2005=318).C507.2380	
		EN-TETE. Date de la demande de libération	n8	5	DTM[5](C507.2005=261).C507.2380	
		EN-TETE. Date d'acceptation	n8	5	DTM[5](C507.2005=148).C507.2380	
		EN-TETE. Date d'émission	n8	5	DTM[5](C507.2005=182).C507.2380	
		EN-TETE. Itinéraire obligatoire	an..140	11	FTX[11](4451=ABL).C108.4440#1	
		EN-TETE. Itinéraire obligatoire , LNG	a2	11	FTX[11](4451=ABL).3453	12
		EN-TETE. Lieu de modification	an..35	4	LOC[4](3227=112).C517.3224	
		EN-TETE. Lieu de modification , LNG	a2	4	LOC[4](3227=112).5479	
		EN-TETE. Date de modification	n8	5	DTM[5](C507.2005=318).C507.2380	
		EN-TETE. Date d'acceptation des modifications	n8	5	DTM[5](C507.2005=184).C507.2380	
		EN-TETE. Raison de l'annulation	an..350	11	FTX[11](4451=ACD).C108.4440#1	
		EN-TETE. Raison de l'annulation , LNG	a2	11	FTX[11](4451=ACD).3453	12
		EN-TETE. Indicateur de la langue de dialogue au départ	a2	11	FTX[11](4451=ACB).3453	12
		EN-TETE. Indicateur de la langue de dialogue à destination	a2	11	FTX[11](4451=ACB).3453	12
		EN-TETE. Code de la langue du document d'accompagnement NCTS	a2	11	FTX[11](4451=ALL).3453	12
		EN-TETE. Date de notification de recherche	n8	5	DTM[5](C507.2005=89).C507.2380	
		EN-TETE. Texte notification de recherche	an..350	11	FTX[11](4451=AAG).C108.4440#1	
		EN-TETE. Texte notification de recherche , LNG	a2	11	FTX[11](4451=AAG).3453	
		EN-TETE. Dernier délai pour une réaction	n8	5	DTM[5](C507.2005=265).C507.2380	
		EN-TETE. Raison pour la non-libération	an..350	11	FTX[11](4451=ABQ).C108.4440#1	
		EN-TETE. Raison pour la non-libération , LNG	a2	11	FTX[11](4451=ABQ).3453	12
		EN-TETE. Texte demande de document	an..350	11	FTX[11](4451=ABX).C108.4440#1	
		EN-TETE. Texte demande de document , LNG	a2	11	FTX[11](4451=ABX).3453	12
		EN-TETE. Date d'apurement	n8	5	DTM[5](C507.2005=204).C507.2380	

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Pos	CUSDEC (D96B) Mapping	Liste de code
Case N°	Nom					
4	Nombre de liste de chargement	EN-TETE. Nombre de liste de chargement	n..5	145	CNT[145](C270.6069=13).C270.6066	
5	Nombre total d'article	EN-TETE. Nombre total d'article	n..5	145	CNT[145](C270.6069=5).C270.6066	
6	Nombre total de colis	EN-TETE. Nombre total de colis	n..7	145	CNT[145](C270.6069=11).C270.6066	
35	Masse brute totale	EN-TETE. Masse brute totale	n..11,3	8	MEA[8](6311=WT)(C502.6313=AAD)(C174.6411=KGM).C174.6314	
		EN-TETE. Identité de l'admission	an..17	12	RFF[12](C506.1153=LAN).C506.1154	
50	Date de la déclaration	EN-TETE. Date de la déclaration	n8	5	DTM[5](C507.2005=137).C507.2380	
50	Lieu de la déclaration	EN-TETE. Lieu de la déclaration	an..35	4	LOC[4](3227=91).C517.3224	107
	Lieu de la déclaration	EN-TETE. Lieu de la déclaration , LNG	a2	4	LOC[4](3227=91).5479	12
		(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE		--		
50	Principal obligé : nom	(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Nom	an..35	22	NAD[22](3035=AF).C080.3036#1	
50	Principal obligé : rue et numéro	(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Rue et numéro	an..35	22	NAD[22](3035=AF).C059.3042#1	
50	Principal obligé : code postal	(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code postal	an..9	22	NAD[22](3035=AF).3251	107
50	Principal obligé : ville	(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Ville	an..35	22	NAD[22](3035=AF).3164	107
50	Principal obligé : pays	(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. code pays	a2	22	NAD[22](3035=AF).3207	8
	Principal obligé : NAD_LNG	(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. NAD_LNG	a2	22	NAD[22](3035=AF).3229	12
50	Principal obligé : TIN	(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. TIN	an..17	22	NAD[22](3035=AF).C082.3039	108
		(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE		--		
2	Exportateur : nom	(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. Nom	an..35	22	NAD[22](3035=CZ).C080.3036#1	
2	Exportateur : rue et numéro	(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. Rue et numéro	an..35	22	NAD[22](3035=CZ).C059.3042#1	
2	Exportateur : code postal	(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code postal	an..9	22	NAD[22](3035=CZ).3251	107
2	Exportateur : ville	(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. Ville	an..35	22	NAD[22](3035=CZ).3164	107
2	Exportateur : pays	(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code pays	a2	22	NAD[22](3035=CZ).3207	8
	Exportateur NAD_LNG	(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. NAD_LNG	a2	22	NAD[22](3035=CZ).3229	12

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Pos	CUSDEC (D96B) Mapping	Liste de code
Case N°	Nom					
2	Exportateur : TIN	(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. TIN	an..17	22	NAD[22](3035=CZ).C082.3039	108
		(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE		--		
8	Destinataire : nom	(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Nom	an..35	22	NAD[22](3035=CN).C080.3036#1	
8	Destinataire : rue et numéro	(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Rue et numéro	an..35	22	NAD[22](3035=CN).C059.3042#1	
8	Destinataire : code postal	(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code postal	an..9	22	NAD[22](3035=CN).3251	107
8	Destinataire : ville	(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Ville	an..35	22	NAD[22](3035=CN).3164	107
8	Destinataire : pays	(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code pays	a2	22	NAD[22](3035=CN).3207	8
	Destinataire : NAD_LNG	(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. NAD_LNG	a2	22	NAD[22](3035=CN).3229	12
8	Destinataire : TIN	(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. TIN	an..17	22	NAD[22](3035=CN).C082.3039	108
		(DESTINATAIRE AUTORISE) OPERATEUR ECONOMIQUE		--		
		(DESTINATAIRE AUTORISE) OPERATEUR ECONOMIQUE. TIN	an..17	22	NAD[22](3035=TD).C082.3039	108
		(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE		--		
		(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE. Nom	an..35	22	NAD[22](3035=CPD).C080.3036#1	
		(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE. Rue et numéro	an..35	22	NAD[22](3035=CPD).C059.3042#1	
		(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code postal	an..9	22	NAD[22](3035=CPD).3251	107
		(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE. Ville	an..35	22	NAD[22](3035=CPD).3164	107
		(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code pays	a2	22	NAD[22](3035=CPD).3207	89
		(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE. NAD_LNG	a2	22	NAD[22](3035=CPD).3229	12
		(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE. TIN	an..17	22	NAD[22](3035=CPD).C082.3039	108
		GARANTIE		--		
		GARANTIE. Nom	an..35	22	NAD[22](3035= SX).C080.3036#1	

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Pos	CUSDEC (D96B) Mapping	Liste de code
Case N°	Nom					
		GARANTIE. Rue et numéro	an..35	22	NAD[22](3035=SX).C059.3042#1	
		GARANTIE. Code postal	an..9	22	NAD[22](3035=SX).3251	
		GARANTIE. Ville	an..35	22	NAD[22](3035=SX).3164	
		GARANTIE. Code pays	a2	22	NAD[22](3035=SX).3207	8
		GARANTIE. NAD_LNG	a2	22	NAD[22](3035=SX).3229	12
		(DEPART) BUREAU DE DOUANE		--		
C	Bureau de douane de départ : numéro d'identification	(DEPART) BUREAU DE DOUANE. Numéro de référence	an8	4	LOC[4](3227=118).C517.3225	409
		(BUREAU DE PRESENTATION) BUREAU DE DOUANE		--		
		(BUREAU DE PRESENTATION) BUREAU DE DOUANE. Numéro de référence	an8	4	LOC[4](3227=22).C517.3225	409
		(PASSAGE) BUREAU DE DOUANE		--		
51	Bureau de douane de passage : numéro d'identification	(PASSAGE) BUREAU DE DOUANE. Numéro de référence	an8	4	LOC[4](3227= 50 50).C517.3225	409
		(DESTINATION) BUREAU DE DOUANE		--		
53	Bureau de douane de destination : numéro d'identification	(DESTINATION) BUREAU DE DOUANE. Numéro de référence	an8	4	LOC[4](3227=45).C517.3225	409
		(DEMANDEUR) BUREAU DE DOUANE		--		
		(DEMANDEUR) BUREAU DE DOUANE. Numéro de référence	an8	4	LOC[4](3227=95).C517.3225	
		(DEMANDEUR) BUREAU DE DOUANE		--		
		(DEMANDEUR) BUREAU DE DOUANE. Numéro de référence	an8	4	LOC[4](3227=94).C517.3225	
		(EXEMPLAIRE DE RENVOI) BUREAU DE DOUANE		--		
		(EXEMPLAIRE DE RENVOI) BUREAU DE DOUANE. Numéro de référence	an8	4	LOC[4](3227=168).C517.3225	409
		(EXEMPLAIRE DE RENVOI) BUREAU DE DOUANE. Nom	an..35	4	LOC[4](3227=168).C517.3224	
		(EXEMPLAIRE DE RENVOI) BUREAU DE DOUANE. Rue et numéro	an..35	4	LOC[4](3227=168).C519.3222	
		(EXEMPLAIRE DE RENVOI) BUREAU DE DOUANE. Code pays	a2	4	LOC[4](3227=168).C519.3223	9

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Pos	CUSDEC (D96B) Mapping	Liste de code
Case N°	Nom					
		(EXEMPLAIRE DE RENVOI) BUREAU DE DOUANE. Code postal	an..9	4	LOC[4](3227=168).C553.3233	
		(EXEMPLAIRE DE RENVOI) BUREAU DE DOUANE. Ville	an..35	4	LOC[4](3227=168).C553.3232	
		(EXEMPLAIRE DE RENVOI) BUREAU DE DOUANE. NAD_LNG	a2	4	LOC[4](3227=168).5479	12
		CTL_CONTROLE		--		
		CTL_CONTROLE. Indicateur du type de changement	n1	6	GIS[6](C529.1131=165).C529.7365	<u>27</u>
		CTL_CONTROLE. Suite du déchargement	n1	6	GIS[6](C529.1131=63).C529.7365	27
		RESULTAT DE CONTROLE		--		
D	Résultat de contrôle : date extrême	RESULTAT DE CONTROLE. Date extrême	n8	5	DTM[5](C507.2005=268).C507.2380	
D	Code Résultat de contrôle	RESULTAT DE CONTROLE. Code Résultat de contrôle	an2	11	FTX[11](4451=ADO).C107.4441	47
		RESULTAT DE CONTROLE. Contrôlé par	an..35	22	NAD[22](3035=EI).C082.3039	
		RESULTAT DE CONTROLE. Contrôlé par , LNG	a2	22	NAD[22](3035=EI).3207	12
		RESULTAT DE CONTROLE. Date de contrôle	n8	5	DTM[5](C507.2005=9).C507.2380	
		REMARQUE AU DECHARGEMENT		--		
		REMARQUE AU DECHARGEMENT. Etat des scellés OK	n1	28	TOD(4055=5).FTX[28](4451=CLR).C107.4441	27
		REMARQUE AU DECHARGEMENT. Remarque au déchargement	an..350	28	TOD(4055=5).FTX[28](4451=CLR).C108.4440#1	
		REMARQUE AU DECHARGEMENT. Remarque au déchargement , LNG	a2	28	TOD(4055=5).FTX[28](4451=CLR).3453	12
		REMARQUE AU DECHARGEMENT. Conforme	n1	26	TOD[26](4055=5).4215	<u>27</u>
		REMARQUE AU DECHARGEMENT. Déchargement complet	n1	26	TOD[26](4055=5).C100.4053	27
		RESOLUTION AU DECHARGEMENT. Date du déchargement	n8	26	TOD[26](4055=5).C100.4052#1	
		RESULTATS DE CONTROLE		--		
		RESULTATS DE CONTROLE. Indicateur de contrôle	An2	11	<u>FTX[11](4451=ABV).C107.4441</u>	<u>42</u>
		RESULTATS DE CONTROLE. Description	an..140	11	FTX[11](4451=ABV).C108.4440#2	
		RESULTATS DE CONTROLE. Description , LNG	a2	11	FTX[11](4451=ABV).3453	12
		RESULTATS DE CONTROLE. Référence à l'attribut	An..35	11	<u>FTX[11](4451=ABV).C108.4440#1</u>	
		RESULTATS DE CONTROLE. Valeur corrigée	An..27	11	<u>FTX[11](4451=ABV).C108.4440#4</u>	

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Pos	CUSDEC (D96B) Mapping	Liste de code
Case N°	Nom					
		REPRESENTANT		--		
50	Représentant : nom	REPRESENTANT. Nom	an..35	22	NAD[22](3035=AH).C080.3036#1	
50	Compétence du représentant	REPRESENTANT. Qualité du représentant	a..35	11	FTX[11](4451=ACP).C108.4440#1	
	Compétence du représentant	REPRESENTANT. Qualité du représentant , LNG	a2	11	FTX[11](4451=ACP).3453	12
		SCELLE		--		
D	Numéro des scellés	SCELLE. Numéro des scellés	n..4	145	CNT[145](C270.6069=16).C270.6066	
		SCELLE – IDENTITE DES SCELLES.		--		
D	Identité des scellés	SCELLE – IDENTITE DES SCELLES. Identité des scellés	an..20	10	SEL[10]- C215.9302(9308=0).C215.9302	
	Identité des scellés	SCELLE – IDENTITE DES SCELLES. Identité des scellés , LNG	a2	10	SEL[10]- (9308=0).4517	12
		GARANTIE		--		
52	Type de garantie	GARANTIE. Type de garantie	n1	12	RFF[12](C506.1153=ABL).C506.1154	51
		GARANTIE – REFERENCE A LA GARANTIE		--		
52	GRN	GARANTIE – REFERENCE A LA GARANTIE. GRN	An..24	14	RFF(C506.1153=ABL).PAC[14](7224=1).C402.7064#1	
52	Autre référence de garantie	GARANTIE – REFERENCE A LA GARANTIE. Autre référence de garantie	an..35	14	RFF(C506.1153=ABL).PAC[14](7224=1).C402.7064#2	
	Code d'accès	GARANTIE – REFERENCE A LA GARANTIE. Code d'accès	an4	14	RFF(C506.1153=ABL).PAC[14](7224=1).C402.7077	
		GARANTIE – REFERENCE A LA GARANTIE – LIMITATION DE VALIDITE UE		--		
52	Non valable pour l'UE	GARANTIE – REFERENCE A LA GARANTIE – LIMITATION DE VALIDITE UE. Non valable pour l'UE	n1	15	RFF(C506.1153=ABL).PAC(7224=1).PCI[15](4233=19).C210.7102#1	27
		GARANTIE – REFERENCE A LA GARANTIE – LIMITATION DE VALIDITE NON-UE		--		
52	Non valable pour les autres parties contractantes	GARANTIE – REFERENCE A LA GARANTIE – LIMITATION DE VALIDITE NON-UE. Non valable pour les autres parties contractantes	a2	15	RFF(C506.1153=ABL).PAC(7224=1).PCI[15](4233=28).C210.7102#1	4463
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT		--		
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT. Lieu	an..35	12	RFF[12](C506.1153=AIV).C506.1154	
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT. Lieu , LNG	a2	12	RFF[12](C506.1153=AIV).C506.1156	12
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT. Code pays	a2	14	RFF(C506.1153=AIV).PAC[14](7224=2).C402.7077	89

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Pos	CUSDEC (D96B) Mapping	Liste de code
Case N°	Nom					
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – CTL CONTROLE		--		
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – CTL CONTROLE. Déjà dans le NCTS	n1	13	RFF(C506.1153=AIV).DTM[13](C507.2005=311).C507.2380	27
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – INCIDENT		--		
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – INCIDENT. Indicateur d'incident	n1	14	RFF(C506.1153=AIV).PAC[14](7224=3).C531.7075	27
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – INCIDENT. Information sur l'incident	an..350	16	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=3).PCI(4233=18).FTX[16](4451=ABM).C108.4440#1	
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – INCIDENT. Information sur l'incident , LNG	a2	16	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=3).PCI(4233=18).FTX[16](4451=ABM).3453	12
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – INCIDENT. Date d'endossement	n8	15	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=3).PCI[15](4233=18).C210.7102#1	
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – INCIDENT. Autorité d'endossement	an..35	15	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=3).PCI[15](4233=18).C210.7102#2	
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – INCIDENT. Autorité d'endossement , LNG	a2	15	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=3).PCI[15](4233=18).C210.7102#3	12
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – INCIDENT. Lieu d'endossement	an..35	15	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=3).PCI[15](4233=18).C210.7102#4	
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – INCIDENT. Lieu d'endossement , LNG	a2	15	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=3).PCI[15](4233=18).C210.7102#5	12
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – INCIDENT. Pays d'endossement	a2	15	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=3).PCI[15](4233=18).C210.7102#6	89
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – SCELLE		--		
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – SCELLE. Numéro des scellés	n..4	14	RFF(C506.1153=AIV).PAC[14](7224=4).C402.7077	
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – SCELLE – IDENTITE DES SCELLES		--		
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – SCELLE – IDENTITE DES SCELLES. Identité des scellés	an..20	15	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=4).PCI[15](4233=21).C210.7102#1	
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – SCELLE – IDENTITE DES SCELLES. Identité des scellés , LNG	a2	15	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=4).PCI[15](4233=21).C210.7102#2	12
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – TRANSBORDEMENT		--		
55	Identification du nouveau moyen de transport	INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – TRANSBORDEMENT. Identification du nouveau moyen de transport	an..27	16	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=5).PCI(4233=23).FTX[16](4451=TRA).C108.4440#1	

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Pos	CUSDEC (D96B) Mapping	Liste de code
Case N°	Nom					
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – TRANSBORDEMENT. Identification du nouveau moyen de transport , LNG	a2	16	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=5).PCI(4233=23).FTX[16](4451=TRA).3453	12
55	Nationalité du nouveau moyen de transport	INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – TRANSBORDEMENT. Nationalité du nouveau moyen de transport	a2	14	RFF(C506.1153=AIV).PAC[14](7224=5).C202.7064	8
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – TRANSBORDEMENT. Date d'endossement	n8	15	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=5).PCI[15](4233=23).C210.7102#1	
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – TRANSBORDEMENT. Autorité d'endossement	an..35	15	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=5).PCI[15](4233=23).C210.7102#2	
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – TRANSBORDEMENT. Autorité d'endossement , LNG	a2	15	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=5).PCI[15](4233=23).C210.7102#3	12
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – TRANSBORDEMENT. Lieu d'endossement	an..35	15	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=5).PCI[15](4233=23).C210.7102#4	
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – TRANSBORDEMENT. Lieu d'endossement , LNG	a2	15	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=5).PCI[15](4233=23).C210.7102#5	12
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – TRANSBORDEMENT. Pays d'endossement	a2	15	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=5).PCI[15](4233=23).C210.7102#6	89
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – TRANSBORDEMENT – CONTENEURS		--		
		INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT – TRANSBORDEMENT – CONTENEURS. Numéro de conteneur	an..17	15	RFF(C506.1153=AIV).PAC(7224=5).PCI[15](4233=30).C210.7102#1	
		ARTICLE		--		
32	Numéro d'article	ARTICLE. Numéro d'article	n.. <u>59</u>	92	CST[92].1496	
33	Code des marchandises (code taric)	ARTICLE. Code des marchandises	an..10	92	CST[92].C246#1.7361	
ex+	Type de déclaration	ARTICLE. Type de déclaration	an.. <u>59</u>	92	CST[92].C246#5.7361	31
31	Description	ARTICLE. Description des marchandises	an..260	93	CST.FTX[93](4451=AAA).C108.4440#1	
	Description , LNG	ARTICLE. Description des marchandises , LNG	a2	93	CST.FTX[93](4451=AAA).3453	12
35	Masse brute	ARTICLE. Masse brute	n..11,3	96	CST.MEA[96](6311=WT)(C502.6313=AAB)(C174.6411=KGM).C174.6314	
38	Masse nette	ARTICLE. Masse nette	n..11,3	96	CST.MEA[96](6311=WT)(C502.6313=AAA)(C174.6411=KGM).C174.6314	
ex 15a	Pays d'expédition	ARTICLE. Pays d'expédition/exportation <u>code</u>	a2	94	CST.LOC[94](3227=35).C517.3225	8

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Pos	CUSDEC (D96B) Mapping	Liste de code
Case N°	Nom					
Ex 17a	Pays de destination	ARTICLE. Pays de destination	a2	94	CST.LOC[94](3227=36).C517.3225	8
		ARTICLE – REFERENCES ADMINISTRATIVES PRECEDENTES		--		
40	Type de document précédent	ARTICLE - REFERENCES ADMINISTRATIVES PRECEDENTES. Type de document précédent	an..6	111	CST.DOC[111](C002.1001=190).C002.1000	44 110
40	Référence du document précédent	ARTICLE – REFERENCES ADMINISTRATIVES PRECEDENTES. Référence du document précédent	an..20	111	CST.DOC[111](C002.1001=190).C503.1004	
	Référence du document précédent , LNG	ARTICLE – REFERENCES ADMINISTRATIVES PRECEDENTES. Référence du document précédent , LNG	a2	111	CST.DOC[111](C002.1001=190).C503.3453	12
40	Information complémentaire	ARTICLE – REFERENCES ADMINISTRATIVES PRECEDENTES.Information complémentaire	an..26	111	CST.DOC[111](C002.1001=190).C503.1366	
	Information complémentaire , LNG	ARTICLE – REFERENCES ADMINISTRATIVES PRECEDENTES.Information complémentaire , LNG	a2	111	CST.DOC[111](C002.1001=190).C503.1373	12
		ARTICLE – DOCUMENTS PRESENTES/ CERTIFICATS		--		
44	Type de document	ARTICLE – DOCUMENTS PRESENTES/ CERTIFICATS. Type de document	an..3	111	CST.DOC[111](C002.1001=916).C002.1000	13 111
44	Référence au document précédent	ARTICLE – DOCUMENTS PRESENTES/ CERTIFICATS. Référence au document	an..20	111	CST.DOC[111](C002.1001=916).C503.1004	
	Référence au document , LNG	ARTICLE – DOCUMENTS PRESENTES/ CERTIFICATS. Référence au document , LNG	a2	111	CST.DOC[111](C002.1001=916).C503.3453	12
44	Information complémentaire	ARTICLE – DOCUMENTS PRESENTES/ CERTIFICATS. Information complémentaire	an..26	111	CST.DOC[111](C002.1001=916).C503.1366	
	Information complémentaire , LNG	ARTICLE – DOCUMENTS PRESENTES/ CERTIFICATS. Information complémentaire , LNG	a2	111	CST.DOC[111](C002.1001=916).C503.1373	12
		ARTICLE – MENTIONS SPECIALES		--		
44	Texte	ARTICLE – MENTIONS SPECIALES. Information complémentaire	an..70	117	CST.TOD(4055=2).FTX[117](4451=ACB).C108.4440#1	
	Texte , LNG	ARTICLE – MENTIONS SPECIALES. Information complémentaire , LNG	a2	117	CST.TOD(4055=2).FTX[117](4451=ACB).3453	12
44	Information complémentaire code	ARTICLE – MENTIONS SPECIALES. Information complémentaire codée	an..3	117	CST.TOD(4055=2).FTX[117](4451=ACB).C107.4441	9 39
44	Exportation hors de l'UE	ARTICLE – MENTIONS SPECIALES. Exportation hors de l'UE	n1	115	CST.TOD[115](4055=2).C100.4053	27
44	Exportation hors du pays	ARTICLE – MENTIONS SPECIALES. Exportation hors du pays	a2	115	CST.TOD[115](4055=2).C100.1131	44 63
		ARTICLE - RESULTATS DE CONTROLE		--		

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Pos	CUSDEC (D96B) Mapping	Liste de code
Case N°	Nom					
		ARTICLE – RESULTATS DE CONTROLE. Indicateur de contrôle	<u>an2</u>	<u>93</u>	<u>CST.FTX[93](4451=ABV).C107.4441</u>	<u>41</u>
		ARTICLE– RESULTATS DE CONTROLE. Description	an..140	93	CST.FTX[93](4451=ABV).C108.4440#2	
		ARTICLE– RESULTATS DE CONTROLE. Description , LNG	a2	93	CST.FTX[93](4451=ABV).3453	12
		ARTICLE – RESULTATS DE CONTROLE. Référence à l'attribut	<u>an..35</u>	<u>93</u>	<u>CST.FTX[93](4451=ABV).C108.4440#1</u>	
		ARTICLE - (EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE		--		
Ex 2	Exportateur: nom	ARTICLE - (EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. Nom	an..35	97	CST.NAD[97](3035=CZ).C080.3036#1	
Ex 2	Exportateur: rue et numéro	ARTICLE - (EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. Rue et numéro	an..35	97	CST.NAD[97](3035=CZ).C059.3042#1	
Ex 2	Exportateur: code postal	ARTICLE - (EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code postal	an..9	97	CST.NAD[97](3035=CZ).3251	407
Ex 2	Exportateur: ville	ARTICLE - (EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. Ville	an..35	97	CST.NAD[97](3035=CZ).3164	407
Ex 2	Exportateur: pays	ARTICLE - (EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code pays	a2	97	CST.NAD[97](3035=CZ).3207	8
	Exportateur: NAD_LNG	ARTICLE - (EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. NAD_LNG	a2	97	CST.NAD[97](3035=CZ).3229	12
Ex 2	Exportateur: TIN	ARTICLE - (EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE.TIN	an..17	97	CST.NAD[97](3035=CZ).C082.3039	
		ARTICLE - (DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE		--		
Ex 8	Destinataire: nom	ARTICLE - (DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Nom	an..35	97	CST.NAD[97](3035=CN).C080.3036#1	
Ex 8	Destinataire: rue et numéro	ARTICLE - (DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Rue et numéro	an..35	97	CST.NAD[97](3035=CN).C059.3042#1	
Ex 8	Destinataire: code postal	ARTICLE - (DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code postal	an..9	97	CST.NAD[97](3035=CN).3251	407
Ex 8	Destinataire: ville	ARTICLE - (DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Ville	an..35	97	CST.NAD[97](3035=CN).3164	407
Ex 8	Destinataire: pays	ARTICLE - (DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code pays	a2	97	CST.NAD[97](3035=CN).3207	8
	Destinataire: NAD_LNG	ARTICLE - (DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. NAD_LNG	a2	97	CST.NAD[97](3035=CN).3229	12

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Pos	CUSDEC (D96B) Mapping	Liste de code
Case N°	Nom					
Ex 8	Destinataire: TIN	ARTICLE - (DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. TIN	an..17	97	CST.NAD[97](3035=CN).C082.3039	108
		ARTICLE – CONTENEURS		--		
31	Numéro de conteneurs	ARTICLE – CONTENEURS. Numéro de conteneur	an..17	105	CST.RFF[105](C506.1153=AAQ).C506.1154	
		ARTICLE – COLIS		--		
31	Marques et numéros des colis	ARTICLE – COLIS. Marques et numéros des colis	an..42	100	CST.PAC(7224=6).PCI[100](4233=28).C210.7102#1	
	Marques et numéros des colis, LNG	ARTICLE – COLIS. Marques et numéros des colis, LNG	a2	100	CST.PAC(7224=6).PCI[100](4233=28).8275	12
31	Nature des colis	ARTICLE – COLIS. Nature des colis	anA..32	99	CST.PAC[99](7224=6).C402.7077	17
31	Nombre de colis	ARTICLE – COLIS. Nombre de colis	n..5	99	CST.PAC[99](7224=6).C402.7064#1	
31	Nombre de pièces	ARTICLE – COLIS. Nombre de pièces	n..5	99	CST.PAC[99](7224=6).C402.7064#2	
		ARTICLE – CODE SGI		--		
31	Code des marchandises sensibles	ARTICLE – CODE SGI. Code des marchandises sensibles	an..2	131	CST.GIR[131](7297=3).C206#2.7402	64
31	Quantité sensible	ARTICLE–CODE-SGI. Quantité sensible	n..11,3	131	CST.GIR[131](7297=3).C206#1.7402	
		MESSAGE. Référence de contrôle de l'échange	an..14	152	UNZ[152].0020	
		MESSAGE. Identification du message	an..14	151	UNT[151].0062	

Élément du message	04	05	07	08	09	13	14	15	16	21	23	25	28	29	43	44	45	51	54	58	60	62	100	904	905	906	907
MESSAGE	R	R-	R	R-	R-	R	R	R	R-	R	R	R-	R-	R	R	R	R	R	R	R-	R-	R-	R	R	R-	R-	R-
MESSAGE. Identificateur de la syntaxe	R	R-	R	R-	R-	R	R	R	R-	R	R	R-	R-	R	R	R	R	R	R	R-	R-	R-	R	R	R-	R-	R-
MESSAGE. Numéro de version de syntaxe	R	R-	R	R-	R-	R	R	R	R-	R	R	R-	R-	R	R	R	R	R	R	R-	R-	R-	R	R	R-	R-	R-
MESSAGE. Expéditeur du message	R	R-	R	R-	R-	R	R	R	R-	R	R	R-	R-	R	R	R	R	R	R	R-	R-	R-	R	R	R-	R-	R-
MESSAGE. Code d'identification de l'expéditeur	O	O-	O	O-	O-	O	O	O	O-	O	O	O-	O-	O	O	O	O	O	O	O-	O-	O-	O	O	O-	O-	O-
MESSAGE. Destinataire du message	R	R-	R	R-	R-	R	R	R	R-	R	R	R-	R-	R	R	R	R	R	R	R-	R-	R-	R	R	R-	R-	R-
MESSAGE. Code d'identification du destinataire	O	O-	O	O-	O-	O	O	O	O-	O	O	O-	O-	O	O	O	O	O	O	O-	O-	O-	O	O	O-	O-	O-
MESSAGE. Date de préparation	R	R-	R	R-	R-	R	R	R	R-	R	R	R-	R-	R	R	R	R	R	R	R-	R-	R-	R	R	R-	R-	R-
MESSAGE. Heure de préparation	R	R-	R	R-	R-	R	R	R	R-	R	R	R-	R-	R	R	R	R	R	R	R-	R-	R-	R	R	R-	R-	R-
MESSAGE. Référence de contrôle de l'échange	R	R-	R	R-	R-	R	R	R	R-	R	R	R-	R-	R	R	R	R	R	R	R-	R-	R-	R	R	R-	R-	R-
MESSAGE. Référence/Mot de passe du destinataire	O	O-	O	O-	O-	O	O	O	O-	O	O	O-	O-	O	O	O	O	O	O	O-	O-	O-	O	O	O-	O-	O-
MESSAGE. Réf./Mot de passe du qualificatif du destinataire	O	O-	O	O-	O-	O	O	O	O-	O	O	O-	O-	O	O	O	O	O	O	O-	O-	O-	O	O	O-	O-	O-
MESSAGE. Référence d'application	O	O-	O	O-	O-	O	O	O	O-	O	O	O-	O-	O	O	O	O	O	O	O-	O-	O-	O	O	O-	O-	-
MESSAGE. Priorité	O	O-	O	O-	O-	O	O	O	O-	O	O	O-	O-	O	O	O	O	O	O	O-	O-	O-	O	O	O-	O-	-
MESSAGE. Demande de confirmation	O	O-	O	O-	O-	O	O	O	O-	O	O	O-	O-	O	O	O	O	O	O	O-	O-	O-	O	O	O-	O-	-
MESSAGE. Convention de communication id	O	O-	O	O-	O-	O	O	O	O-	O	O	O-	O-	O	O	O	O	O	O	O-	O-	O-	O	O	O-	O-	-
MESSAGE. Indicateur de test	O	O-	O	O-	O-	O	O	O	O-	O	O	O-	O-	O	O	O	O	O	O	O-	O-	O-	O	O	O-	O-	O-
MESSAGE. Identification du message	R	R-	R	R-	R-	R	R	R	R-	R	R	R-	R-	R	R	R	R	R	R	R-	R-	R-	R	R	R-	R-	R-
MESSAGE. Type de message	R	R-	R	R-	R-	R	R	R	R-	R	R	R-	R-	R	R	R	R	R	R	R-	R-	R-	R	R	R-	R-	R-
MESSAGE. Référence d'accès commun	O	O-	O	O-	O-	O	O	O	O-	O	O	O-	O-	O	O	O	O	O	O	O-	O-	O-	O	O	O-	O-	-
MESSAGE. Numéro de message	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
MESSAGE. Premier et dernier transfert	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
EN-TETE	R	R-	R	R-	R-	R	R	R	R-	R	R	R-	R-	R	R	R	R	R	R	R-	R-	R-	R	R	R-	D-	-
EN-TETE. Numéro de référence	-	-	-	-	-	-	R	R-	-	-	-	R-	R	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EN-TETE. Document/Numéro de référence	R	R-	R	R-	R-	R	R	-	-	R	R	R-	R-	R	R	R	R	R	R	R-	R-	R-	R	R	R-	R-	-
EN-TETE. Type de déclaration	-	-	-	-	-	R	-	R	R-	-	-	-	-	R	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EN-TETE. Pays de destination code	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	D	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	
EN-TETE. Localisation agréée des marchandises, code	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	
EN-TETE. Localisation agréée des marchand.	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	
EN-TETE. Localisation agréée des marchandises, LNG	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	
EN-TETE. Localisation autorisée des marchandises, code	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	
EN-TETE. Localisation sous-douane	-	-	D	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	

EN-TETE. Indicateur de la langue de dialogue au départ	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Indicateur de la langue de dialogue à destination	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Code de la langue du document d'accompagnement NCTS	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Date de notification de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Texte notification de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Texte notification de recherche, LNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Dernier délai pour une réaction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Raison pour la non-libération	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Raison pour la non-libération, LNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Texte demande de document	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-
EN-TETE. Texte demande de document, LNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
EN-TETE. Date d'apurement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Nombre de liste de chargement	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Nombre total d'article	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	D	DR	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Nombre total de colis	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	D	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Masse brute totale	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	D	DR	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Identité de l'admission	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Date de la déclaration	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Lieu de la déclaration	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN-TETE. Lieu de la déclaration, LNG	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE	R	R-	-	-	R-	R	R	R	-	-	R	-	R-	R	RD	-	R	R	R	-	R-	R-	-	-	-	-	-
(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Nom	D	D-	-	-	D-	D	D	D	-	-	R	-	D-	D	R	-	R	D	D	-	R-	D-	-	-	-	-	-
(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Rue et numéro	D	D-	-	-	D-	D	D	D	-	-	R	-	D-	D	R	-	R	D	D	-	R-	D-	-	-	-	-	-
(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code postal	D	D			D	D	D	D			R		D	D	R		R	D	D		R	D					
	04	05	07	08	09	13	14	15	16	21	23	25	28	29	43	44	45	51	54	58	60	62	100	904	905	906	907
(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Ville	D	D-	-	-	D-	D	D	D	-	-	R	-	D-	D	R	-	R	D	D	-	R-	D-	-	-	-	-	-
(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code pays	D	D-	-	-	D-	D	D	D	-	-	R	-	D-	D	R	-	R	D	D	-	R-	D-	-	-	-	-	-
(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. NAD_LNG	O	O-	-	-	O-	O	O	O	-	-	O	-	O-	O	O	-	O	O	O	-	O-	O-	-	-	-	-	-
(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. TIN	O	O-	-	-	O-	D	O	D	-	-	O	-	O-	D	O	-	O	D	O	-	O-	O-	-	-	-	-	-

(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. Nom	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	R	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. Rue et n°	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	R	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code post.	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	R	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. Ville	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	R	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. Pays	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	R	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. NAD_LNG	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(EXPORTATEUR) OPERATEUR ECONOMIQUE. TIN	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	D	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Nom	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	R	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Rue et numéro	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	R	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code postal	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	R	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Ville	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	R	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Pays	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	R	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. NAD_LNG	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	04	05	07	08	09	13	14	15	16	21	23	25	28	29	43	44	45	51	54	58	60	62	100	904	905	906	907
(DESTINATAIRE) OPERATEUR ECONOMIQUE. TIN	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(DESTINATAIRE AUTORISE) OPERATEUR ECONOMIQUE	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(DESTINATAIRE AUTORISE) OPERATEUR ECONOMIQUE. TIN	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE	-	-	R	-	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	R	R	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-
(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE. Nom	-	-	D	-	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-	D	D	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-

(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE.Rue et numéro	-	-	D	-	-	-	-	-	-	D	-	-D	-	-	D	D	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code postal	-	-	D	-	-	-	-	-	-	D	-	-D	-	-	D	D	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE. Ville	-	-	D	-	-	-	-	-	-	D	-	-D	-	-	D	D	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE. Pays	-	-	D	-	-	-	-	-	-	D	-	-O	-	-	D	D	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE. NAD_LNG	-	-	O	-	-	-	-	-	-	O	-	-O	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE. TIN	-	-	D	-	-	-	-	-	-	O	-	-O	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-
GARANTIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GARANTIE. Nom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GARANTIE. Rue et numéro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GARANTIE. Code postal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GARANTIE. Ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GARANTIE. Code pays	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GARANTIE. NAD_LNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(DEPART) BUREAU DE DOUANE	R	R-	-	-	R-	R	R	R	-	-	R	-	R-	R	D	-	R	R	R	-	R-	R-	-	-	-	-	
(DEPART) BUREAU DE DOUANE. Numéro de référence	R	R-	-	-	R-	R	R	R	-	-	R	-	R-	R	R	-	R	R	R	-	R	R	-	-	-	-	
(BUREAU DE PRESENTATION) BUREAU DE DOUANE	-	-	O	-	-	-	-	-	-	R	-	-R	-	-	D	R	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	
(BUREAU DE PRESENTATION) BUREAU DE DOUANE. Numéro de référence	-	-	R	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	R	R	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	
(PASSAGE) BUREAU DE DOUANE	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-		
(PASSAGE) BUREAU DE DOUANE. Numéro de référence	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-		
(DESTINATION) BUREAU DE DOUANE	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-		

	04	05	07	08	09	13	14	15	16	21	23	25	28	29	43	44	45	51	54	58	60	62	100	904	905	906	907
(DESTINATION) BUREAU DE DOUANE. Numéro de référence	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(DEMANDEUR) BUREAU DE DOUANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-
(DEMANDEUR) BUREAU DE DOUANE. Numéro de référence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-
(DEMANDEUR) BUREAU DE DOUANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-
(DEMANDEUR) BUREAU DE DOUANE. Numéro de référence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-
(EXEMPLAIRE DE RENVOI) BUREAU DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ARTICLE – COLIS.Marques et numéros des colis	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	D	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTICLE – COLIS.Marques et numéros des colis, LNG	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	O	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTICLE – COLIS. Nature des colis	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	R	R	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTICLE – COLIS. Nombre de colis	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	D	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTICLE – COLIS. Nombre de pièces	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	D	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTICLE – CODE SGI	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	O	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTICLE – CODE SGI. Code des marchandises sensibles	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	O	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARTICLE – CODE SGI. Quantité sensible	-	-	-	-	-	R	-	R	-	-	-	-	-	R	R	R	-	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>MESSAGE D'ERREUR.- erreur de segment-données éléments fautifs</u>																											R	
<u>MESSAGE D'ERREUR. .- erreur de segment-endroit de l'erreur de données –éléments-</u>																											R	
<u>MESSAGE D'ERREUR. .- erreur de segment-endroit de l'erreur de données-composant</u>																											O	
<u>ERREUR FONCTIONNELLE.</u>		O				D								D							D					R		
<u>ERREUR FONCTIONNELLE. Type d'erreur</u>		R				R								R							R					R		
<u>ERREUR FONCTIONNELLE. Erreur d'attribut</u>		R				R								R							R					R		
<u>ERREUR FONCTIONNELLE. Raison de l'erreur</u>		O				O								O							O					O		
<u>ERREUR FONCTIONNELLE.valeur de l'attribut</u>		O				O								O							O					O		
<u>MESSAGE. Référence de contrôle de l'échange</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>MESSAGE. Identification du message</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Tableau de corrélation CUSRES

Document Unique		Élément du message	Type de donnée	Numéro d'IE					Pos.	CUSRES (D96B)	Liste de code
Case	Nom			9	25	28	60	905			
		MESSAGE		R	R	R	R	R	--	Mapping	
		MESSAGE. Identificateur de la syntaxe	a4	R	R	R	R	R		UNB[0].S001.0001	21
		MESSAGE. Numéro de version de syntaxe	n1	R	R	R	R	R		UNB[0].S001.0002	22
		MESSAGE. Expéditeur du message	an..35	R	R	R	R	R		UNB[0].S002.0004	
		MESSAGE. Code d'identification de l'expéditeur	an..4	O	O	O	O	O		UNB[0].S002.0007	
		MESSAGE. Destinataire du message	an..35	R	R	R	R	R		UNB[0].S003.0010	
		MESSAGE. Code d'identification du destinataire	an..4	O	O	O	O	O		UNB[0].S003.0007	
		MESSAGE. Date de préparation	n6	R	R	R	R	R		UNB[0].S004.0017	
		MESSAGE. Heure de préparation	n4	R	R	R	R	R		UNB[0].S004.0019	
		MESSAGE. Référence de contrôle de l'échange	an..14	R	R	R	R	R		UNB[0].0020	
		MESSAGE. Référence/Mot de passe du destinataire	an..14	O	O	O	O	O		UNB[0].S005.0022	
		MESSAGE. Réf./Mot de passe du qualificatif du destinataire	an2	O	O	O	O	O		UNB[0].S005.0025	
		MESSAGE. <u>Applicatiereferentie</u> <u>Référence de l'application</u>	an..14	O	O	O	O	O		UNB[0].0026	
		MESSAGE. Priorité	a1	O	O	O	O	O		UNB[0].0029	
		MESSAGE. Demande de confirmation	n1	O	O	O	O	O		UNB[0].0031	27
		MESSAGE. Convention de communication id	an..35	O	O	O	O	O		UNB[0].0032	
		MESSAGE. Indicateur de test	n1	O	O	O	O	O		UNB[0].0035	27
		MESSAGE. Identification du message	an..14	R	R	R	R	R	1	UNH[1].(S009.0065=CUSRES)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).0062	
		MESSAGE. Type de message	an..6	R	R	R	R	R	1	UNH[1].(S009.0065=CUSRES)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).0057	<u>360</u>
		MESSAGE. Référence d'accès commune	an..35	O	O	O	O	O	1	UNH[1].(S009.0065=CUSRES)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).0068	

		EN-TETE		R	R	R	R	R	--		
Document Unique	Elément du message	Type de donnée	Numéro d'IE					Pos.	CUSRES (D96B)	Liste de code	
Case	Nom		9	25	28	60	905		Mapping		
7	LRN	EN-TETE. Numéro de référence	an..22	-	-	R	-	-	12	RFF[12].C506(1153=ABE).C506.1154	400
C	Document/numéro de référence	EN-TETE. Document/Numéro de référence	an..21	R	R	R	R	R	2	BGM[2](1225=11).C106.1004	
		EN-TETE. Décision d'annulation	n1	D	-	-	-	-	7	GIS[7].C529(1131=70).C507.7365C529.7365	27
		EN-TETE. Annulation introduite par la douane	n1	R	-	-	-	-	7	GIS[7].C529(1131=117).C529.7365	27
		EN-TETE. Date de décision d'annulation	n8	R	-	-	-	-	3	DTM[3].C507(2005=193).C507.2380	
		EN-TETE. Date de la demande d'annulation	n8	D	-	-	-	-	3	DTM[3].C507(2005=318).C507.2380	
		EN-TETE. Date de notification de contrôle	n8	-	-	-	R	-	3	DTM[3].C507(2005=184).2380	
		EN-TETE. Date d'acceptation	n8	-	-	R	-	-	3	DTM[3].C507(2005=148).C507.2380	
		EN-TETE. Date de libération des marchandises	n8	-	R	-	-	-	3	DTM[3].C507(2005=261)C507.2380	
		EN-TETE. Justification d'annulation	an..350	D	-	-	-	-	4	FTX[4](4451=ABY).C108.4440#1	
		EN-TETE. Justification d'annulation , LNG	a2	D	-	-	-	-	4	FTX[4](4451=ABY).3453	12
		EN TETE. Date de notification de contrôle	n8	-	-	-	R	-	3	DTM[3].C507(2005=184).C507.2380	
		EN-TETE. Etat	An32	-	-	-	-	R	7	GIS[7].C529(1131=120).C529.7365	58
		(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE		R-	-	R	R	-	--		
50	Principal obligé : nom	(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE.Nom	An..35	D-	-	D	R	-	9	NAD[9](3035=AF).C080.3036#1	
50	Principal obligé : rue et numéro	(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE.Rue et numéro	An..35	D-	-	D	R	-	9	NAD[9](3035=AF).C059.3042#1	
50	Principal obligé : code postal	(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE.Code postal	an..9	D-	-	D	R	-	9	NAD[9](3035=AF).3251	407
50	Principal obligé : ville	(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE.Ville	An..35	D-	-	D	R	-	9	NAD[9](3035=AF).3164	407
50	Principal obligé : pays	(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE.Pays	a2	D-	-	D	R	-	9	NAD[9](3035=AF).3207	8
50	Principal obligé : NAD LNG	(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE.NAD LNG	a2	O-	-	DO	RO	-	9	NAD[9](3035=AF).3229	12
50	Principal obligé : TIN	(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE.TIN	An..17	O-	-	DO	DO	-	9	NAD[9](3035=AF).C082.3039	407

		(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE		-	R ₋	-	-	-	--		
Document Unique	Elément du message	Type de donnée	Numéro d'IE					Pos.	CUSRES (D96B)	Liste de code	
Case	Nom		9	25	28	60	905		Mapping		
	(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE.Nom	an..35	-	D ₋	-	-	-	9	NAD[9](3035=CPD).C080.3036#1		
	(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE.Rue et numéro	an..35	-	D ₋	-	-	-	9	NAD[9](3035=CPD).C059.3042#1		
	(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE.Code postal	an..9	-	D ₋	-	-	-	9	NAD[9](3035=CPD).3251	407	
	(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE.Ville	an..35	-	D ₋	-	-	-	9	NAD[9](3035=CPD).3164	407	
	(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE.Pays	a2	-	D ₋	-	-	-	9	NAD[9](3035=CPD).3207	89	
	(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE.NAD_LNG	a2	-	D ₋ O ₋	-	-	-	9	NAD[9](3035=CPD).3229	12	
	(DESTINATION) OPERATEUR ECONOMIQUE.TIN	an..17	-	O ₋	-	-	-	9	NAD[9](3035=CPD).C082.3039	408	
	(DEPART) BUREAU DE DOUANE		R	-	R	R	-	--			
	(DEPART) BUREAU DE DOUANE.Numéro de référence	an8	R	-	R	R	-	6	LOC[6](3227=118).C517.3225	409	
	(BUREAU DE PRESENTATION) BUREAU DE DOUANE		-	R	-	-	-	--			
	(BUREAU DE PRESENTATION) BUREAU DE DOUANE.Numéro de référence	an8	-	R	-	-	-	6	LOC[6](3227=22).C517.3225	409	
	(DEMANDEUR) BUREAU DE DOUANE		-	-	-	-	R ₋	--			
	(DEMANDEUR) BUREAU DE DOUANE.Numéro de référence	an8	-	-	-	-	R ₋	6	LOC[6](3227=95).C517.3225	409	
	(ONDERVRAGENDEMANDEUR) BUREAU DE DOUANE		-	-	-	-	R ₋	--			
	(ONDERVRAGENDEMANDEUR) BUREAU DE DOUANE.Numéro de référence	an8	-	-	-	-	R ₋	6	LOC[6](3227= 94 122).C517.3225	409	
	MESSAGE. Référence de contrôle de l'échange	an.14	R ₋	R ₋	R ₋	R ₋	R ₋	53	UNZ[53].0020		
	MESSAGE.Identification du message	an.14	R ₋	R ₋	R ₋	R ₋	R ₋	52	UNT[52].0062		

4.3. Tableau de corrélation FUNACK

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Numéro d'IE						Pos.	CUSRES (D96B)	CL
Case	Nom			5	8	16	58	62	906			
		MESSAGE		R	R	R	R	R	R	--		
		MESSAGE. Identificateur de la syntaxe	a4	R	R	R	R	R	R		UNB[0].S001.0001	21
		MESSAGE. Numéro de version de syntaxe	n1	R	R	R	R	R	R		UNB[0].S001.0002	22
		MESSAGE. Expéditeur du message	an..35	R	R	R	R	R	R		UNB[0].S002.0004	
		MESSAGE. Code d'identification de l'expéditeur	an..4	O	O	O	O	O	O		UNB[0].S002.0007	
		MESSAGE. Destinataire du message	an..35	R	R	R	R	R	R		UNB[0].S003.0010	
		MESSAGE. Code d'identification du destinataire	an..4	O	O	O	O	O	O		UNB[0].S003.0007	
		MESSAGE. Date de préparation	n6	R	R	R	R	R	R		UNB[0].S004.0017	
		MESSAGE. Heure de préparation	n4	R	R	R	R	R	R		UNB[0].S004.0019	
		MESSAGE. Référence de contrôle de l'échange	an..14	R	R	R	R	R	R		UNB[0].0020	
		MESSAGE. Référence/Mot de passe du destinataire	an..14	O	O	O	O	O	O		UNB[0].S005.0022	
		MESSAGE. Réf./Mot de passe du qualificatif du destinataire	an2	O	O	O	O	O	O		UNB[0].S005.0025	
		MESSAGE. Référence d'application	an..14	O	O	O	O	O	O		UNB[0].0026	
		MESSAGE. Priorité	a1	O	O	O	O	O	O		UNB[0].0029	
		MESSAGE. Demande de confirmation	n1	O	O	O	O	O	O		UNB[0].0031	27
		MESSAGE. Convention de communication id	an..35	O	O	O	O	O	O		UNB[0].0032	
		MESSAGE. Indicateur de test	n1	O	O	O	O	O	O		UNB[0].0035	27
		MESSAGE. Identification du message	an..14	R	R	R	R	R	R	1	UNH[1].(S009.0065=CUSRES)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).0062	
		MESSAGE. Type de message	an..6	R	R	R	R	R	R	1	UNH[1].(S009.0065=CUSRES)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).0057	60
		MESSAGE. Référence d'accès commun	an..35	O	O	O	O	O	O	1	UNH[1].(S009.0065=CUSRES)(S009.0052=D)(S009.0054=96B)(S009.0051=UN).0068	
		MESSAGE. Identification du message d'origine	an..14	-	-	-	-	-	R	12	RFF[12].C506(1153=AGO).C506.1154	

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Numéro d'IE						Pos.	CUSRES (D96B)	CL
Case	Nom			5	8	16	58	62	906			
		EN-TETE		R	R	R	R	R	<u>RD</u>	--	Mapping	
7	LRN	EN-TETE. Numéro de référence	an..22	-	-	R	-	-	-	12	RFF[12].C506.(1153=ABE).C506.1154	
<u>C</u>	<u>Document/Numéro de référence</u>	EN-TETE. Document/Numéro de référence	an..21	R	R	-	R	R	R	2	BGM[2].(1225=11).C106.1004	
<u>4</u>	<u>Type de déclaration</u>	EN-TETE. Type de déclaration	an..9	-	-	R	-	-	-	2	BGM[2].(1225=11).C002(1001=-).1000	31
		EN-TETE. Demande de libération	n1	-	-	-	-	R	-	4	FTX[4](4451=ACD).C107.4441	27
		EN-TETE. Date de demande de libération	n8	-	-	-	-	R	-	3	DTM[4](C507.2005=261).C507.2380	
		EN-TETE. Date du rejet de la demande de libération	n8	-	-	-	-	R	-	3	DTM[4](C507.2005=204).C507.2380	
		EN-TETE. Raison du rejet de la demande de libération	an..350	-	-	-	-	O	-	4	FTX[4](4451=ACD).C108.4440#1	
		EN-TETE. Raison du rejet de la demande de libération , LNG	a2	-	-	-	-	<u>DO</u>	-	4	FTX[4](4451=ACD).3453	12
		EN-TETE. Date de l'amendement	n8	D	-	-	-	-	-	3	DTM[3](C507.2005=318).C507.2380	
		EN-TETE. Date du rejet de l'amendement	n8	<u>DR</u>	-	-	-	-	-	3	DTM[3](C507.2005=46).C507.2380	
		EN-TETE. Motivation du rejet de l'amendement, code	n1	D	-	-	-	-	-	4	FTX[4](4451=ACD).C107.4441	45
		EN-TETE. Motivation du rejet de l'amendement, Texte	an..350	D	-	-	-	-	-	4	FTX[4](4451=ACD).C108.4440#1	
		EN-TETE. Motivation du rejet de l'amendement, Texte , LNG	a2	<u>DO</u>	-	-	-	-	-	4	FTX[4](4451=ACD).3453	12
		EN-TETE. Date du rejet de l'arrivée	n8	-	R	-	-	-	-	3	DTM[3].C507(2005=46).C507.2380	
		EN-TETE. Date du rejet de la déclaration	n8	-	-	R	-	-	-	3	DTM[3].C507(2005=46).C507.2380	
		EN-TETE. Date du rejet du rapport de déchargement	n8	-	-	-	R	-	-	3	DTM[3].C507(2005=357).C507.2380	
		EN-TETE. Action à prendre	an..350	-	O	-	-	-	-	4	FTX[4](4451=ABD).C108.4440#1	
		EN-TETE. Action à prendre, LNG	a2	-	<u>DO</u>	-	-	-	-	4	FTX[4](4451=ABD).3453	12
		EN-TETE. Raison du rejet à l'arrivée	an..350	-	O	-	-	-	-	4	FTX[4](4451=ARR).C108.4440#1	
		EN-TETE. Raison du rejet à l'arrivée , LNG	a2	-	<u>DO</u>	-	-	-	-	4	FTX[4](4451=ARR).3453	12
		EN-TETE. Raison du rejet de la déclaration	an..350	-	-	<u>O-</u>	-	-	-	4	FTX[4](4451=ACD).C108.4440#1	
		EN-TETE. Raison du rejet de la déclaration, LNG	a2	-	-	<u>D-</u>	-	-	-	4	FTX[4](4451=ACD).3453	12

Document Unique		Elément du message	Type de donnée	Numéro d'IE						Pos.	CUSRES (D96B)	Liste de code
Case	Nom			5	8	16	58	62	906			
		EN-TETE. Raison du rejet du rapport de déchargement	an..350	-	-	-	O	-	-	4	FTX[4](4451=ACD).C108.4440#1	
		EN-TETE. Raison du rejet du rapport de déchargement , LNG	a2	-	-	-	<u>DO</u>	-	-	4	FTX[4](4451=ACD).3453	12
		(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE		R	-	-	-	R	-	--		
		(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Nom	an..35	D	-	-	-	D	-	9	NAD[9](3035=AF).C080.3036#1	
		(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Rue et numéro	an..35	D	-	-	-	D	-	9	NAD[9](3035=AF).C059.3042#1	
		(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Code postal	an..9	D	-	-	-	D	-	9	NAD[9](3035=AF).3251	107
		(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Ville	an..35	D	-	-	-	D	-	9	NAD[9](3035=AF).3164	107
		(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. Pays	a2	D	-	-	-	D	-	9	NAD[9](3035=AF).3207	8
		(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. NAD LNG	a2	<u>DO</u>	-	-	-	<u>DO</u>	-	9	NAD[9](3035=AF).3229	12
		(PRINCIPAL OBLIGE) OPERATEUR ECONOMIQUE. TIN	an..17	<u>D-</u>	-	-	-	<u>D-</u>	-	9	NAD[9](3035=AF).C082.3039	108
		(DEPART) BUREAU DE DOUANE		R	-	-	-	R	-	--		
		(DEPART) BUREAU DE DOUANE. Numéro de référence	an8	R	-	-	-	R	-	6	LOC[6](3227=118).C517.3225	109
		ERREUR FONCTIONNELLE		O	D	D	D	D	R	--		
		ERREUR FONCTIONNELLE. Type d'erreur	n2	R	R	R	R	R	R	4	FTX[4](4451=AAO).C107.4441	49
		ERREUR FONCTIONNELLE. Référence de l'erreur	an..210	R	R	R	R	R	R	4	FTX[4](4451=AAO).C108.4440#1	
		ERREUR FONCTIONNELLE. Raison de l'erreur	an..46	O	O	O	O	O	O	4	FTX[4](4451=AAO).C108.4440#4	
		ERREUR FONCTIONNELLE. Valeur d'origine de l'attribut	an..140	O	O	O	O	O	O	4	FTX[4](4451=AAP).C108.4440	
		MESSAGE. Référence de contrôle de l'échange	an.14	R	R	R	R	R	R	53	UNZ[53].0020	
		MESSAGE. Identification du message	an.14	R	R	R	R	R	R	52	UNT[52].0062	

4.4. Tableau de corrélation CONTRL

Elément du message	Type de donnée	IE 907	Pos.	CONTRL (D96B) Mapping	Liste de code
MESSAGE		R	--		
MESSAGE. Identificateur de la syntaxe	a4	R		UNB[0].S001.0001	21
MESSAGE. Numéro de version de syntaxe	n1	R		UNB[0].S001.0002	22
MESSAGE. Expéditeur du message	an..35	R		UNB[0].S002.0004	
MESSAGE. Code d'identification de l'expéditeur	an..4	O		UNB[0].S002.0007	
MESSAGE. Destinataire du message	an..35	R		UNB[0].S003.0010	
MESSAGE. Code d'identification du destinataire	an..4	O		UNB[0].S003.0007	
MESSAGE. Date de préparation	n6	R		UNB[0].S004.0017	
MESSAGE. Heure de préparation	n4	OR		UNB[0].S004.0019	
MESSAGE. Référence <u>DE CONTRÔLE</u> d'échange	an..14	R		UNB[0].0020	
MESSAGE. Référence/Mot de passe du destinataire	an..14	O		UNB[0].S005.0022	
MESSAGE. Réf./Mot de passe du qualificatif du destinataire	an2	O		UNB[0].S005.0025	
MESSAGE. Indicateur de test	n1	O		UNB[0].0035	27
MESSAGE. Référence du message	an..14	R	4	UNH[1].0062	
MESSAGE. type de message	an..6	R	1	UNH[1].(S009.0065=CONTRL)(S009.0052=D)(S009.0054=3)(S009.0051=UN).S009.0057	760
ERREUR D'ECHANGE		R	--		
ERREUR D'ECHANGE. Référence de contrôle de l'échange	an..14	R	2	UCI[2].0020	
ERREUR D'ECHANGE. Expéditeur du message	an..35	R	2	UCI[2].S002.0004	
ERREUR D'ECHANGE. Destinataire du message	an..35	R	2	UCI[2].S003.0010	
ERREUR D'ECHANGE. Action à prendre par le destinataire	an..3	R	2	UCI[2].0083	32
ERREUR D'ECHANGE. Erreur de syntaxe	n2	D	2	UCI[2].0085	23
ERREUR D'ECHANGE. Interchange service segment	a3	D	2	UCI[2].0013	33
ERREUR D'ECHANGE. Position de l'élément de donnée fautif	n..3	O	2	UCI[2].S011.0098	
ERREUR D'ECHANGE. Position du composant de donnée fautif	n..3	O	<u>2</u>	<u>UCI[2].S011.0104</u>	
ERREUR DE MESSAGE		D	--		
ERREUR DE MESSAGE. Identification du message	an..14	R	3	UCM[3].0062	
ERREUR DE MESSAGE. Type de message	an..6	R	3	UCM[3].S009.0065	1
ERREUR DE MESSAGE. MESSAGE version	an..3	R	3	UCM[3].S009.0052	35
ERREUR DE MESSAGE. MESSAGE numéro de libération	an..3	R	3	UCM[3].S009.0054	36

ERREUR DE MESSAGE. Organe contrôleur	an..2	R	3	UCM[3].S009.0051	37
Elément du message	Type de donnée	IE 907	Pos.	CONTRL (D96B) Mapping	Liste de code
ERREUR DE MESSAGE. Association accordée code	an..6	R	3	UCM[3].S009.0057	7
ERREUR DE MESSAGE. Action à prendre par le destinataire	an..3	R	3	UCM[3].0083	32
ERREUR DE MESSAGE. Erreur	n2	D	3	UCM[3].0085	23
ERREUR DE MESSAGE. Message service segment	a3	D	3	UCM[3].0013	34
ERREUR DE MESSAGE. Position de l'élément de donnée fautif	n..3	O	3	UCM[3].S011.0098	
ERREUR DE MESSAGE. Position du composant de donnée fautif	n..3	O	<u>3</u>	UCM[3].S011.0104	
ERREUR DE MESSAGE - ERREUR DE SEGMENT		D	--		
ERREUR DE MESSAGE - ERREUR DE SEGMENT. Position du segment dans le MESSAGE	n..6	R	4	UCM.UCS[4].0096	
ERREUR DE MESSAGE - ERREUR DE SEGMENT. Erreur	n2	D	4	UCM.UCS[4].0085	23
ERREUR DE MESSAGE - ERREUR DE SEGMENT - ERREUR D'ELEMENT DE DONNEE		D	--		
ERREUR DE MESSAGE - ERREUR DE SEGMENT - ERREUR D'ELEMENT DE DONNEE. Erreur	n2	R	5	UCM.UCS.UCD[5].0085	23
ERREUR DE MESSAGE - ERREUR DE SEGMENT - ERREUR D'ELEMENT DE DONNEE. Position de l'élément de donnée fautif	n..3	R	5	UCM.UCS.UCD[5].S011.0098	
ERREUR DE MESSAGE - ERREUR DE SEGMENT - ERREUR D'ELEMENT DE DONNEE. Position du composant de donnée fautif	n..3	O	<u>5</u>	UCM.UCS.UCD[5].S011.0104	